


- ① デスクトップやタスクトレイのアイコン、またはスタートメニューから、Norton360 を開きます。



- ② 画面上部にある「設定」をクリックします。



- ③ 設定画面から「ウイルス対策」をクリックします。



- ④ 「ウイルス対策」画面から「スキャンとリスク」タブを選択し、「除外/低危険度」 - 「スキャンから除外する項目」にある「設定[+]」をクリックします。



- ⑤ 「スキャンの除外」画面にある「追加」をクリックします。




- ⑥ [項目を追加する] 画面より、フォルダ参照ボタンをクリックします。



- ⑦ 基Ⅱ.net がインストールされているフォルダ (C:\Program Files (x86)\moto2dotnet : 64 ビット OS の場合) を指定して、[OK] をクリックします。

(Cは基Ⅱ.net のインストールドライブです。ご利用の環境に合わせて変更してください。)



- ⑧ 指定したフォルダのパスが追加されていることと、[サブフォルダを含める] にチェックが入っていることを確認して [OK] をクリックします。



- ⑨ 各 OS の設定は、それぞれ以下になります。
- 32bitOS の場合「C:\Program Files \moto2dotnet」
 - 64bitOS の場合「C:\Program Files (x86)\moto2dotnet」
- ⑩ 一覧に選択したパス名が追加されていることを確認して [適用する] をクリックしてから [OK] をクリックします。



- ⑪ 次に、[自動保護、SONAR、ダウンロードインテリジェンスの検出から除外する項目] にある [設定する+]



- ⑫ [リアルタイム除外] 画面にある [フォルダを追加する] から、次の項目を追加してください。
基Ⅱ.net がインストールされているフォルダ (C:¥Program Files (x86)¥moto2dotnet : 64 ビット OS の場合)

(C は基Ⅱ.net のインストールドライブです。ご利用の環境に合わせて変更してください。)

各 OS の設定は、それぞれ以下ようになります。

- 32bit OS の場合 「C:¥Program Files ¥moto2dotnet」
- 64bit OS の場合 「C:¥Program Files (x86)¥moto2dotnet」

- ⑬ 一覧に選択したパス名が追加されていることを確認して [適用する] をクリックしてから [OK] をクリックします。



- ⑭ 変更内容を有効にするため、OS 再起動してください。